

OTP機能利用方法 PC版

【注意事項】

初回ログイン時に『ワンタイムパスワード設定』のチェックボックスを選択して

OTP設定を行った場合、次回以降のログインではチェックボックスの選択有無に関わらず、OTP入力画面に遷移します。

【OTP設定方法】

- 1 ワンタイムパスワード設定のチェックボックスにチェックをいれると、OTP（ワンタイムパスワード）設定画面へ遷移します



- 2 リンク「スキャンできませんか?」をクリックします



3 3-1.Authenticator APP(Win Auth)をダウンロードします。

※Win Authの設定については「WinAuth」のシートを参照

3-2.「2.アプリケーションを開き、キーを入力します:」の下に表示されるキーを入力し、OTP認証アカウントを作成します

3-3.「ワンタイムコード」に生成されるワンタイムコードを入力する。

「デバイス名」に任意の名称を入力する。

「送信」をクリックします

日本語:

モバイル・オーセンティケーターのセットアップ

アカウントを有効にするにはモバイル・オーセンティケーターのセットアップが必要です。

- 次のいずれかのアプリケーションをモバイルにインストールします。
 - FreeOTP
 - Microsoft Authenticator
 - Google Authenticator
- アプリケーションを開き、キーを入力します:
JU3G S2SI NBAT QSLN GJDW EVLC NZVH MQJU
[バーコードをスキャンしますか?](#)
- アプリケーションで設定できる場合は、次の設定値を使用します。
 - タイプ: 時間ベース
 - アルゴリズム: SHA1
 - 桁: 6
 - 間隔: 30
- アプリケーションから提供されたワンタイムコードを入力し、送信をクリックしてセットアップを終了します。

OTPデバイスの管理に役立つデバイス名を指定します。


ワンタイムコード *

デバイス名

送信

【OTP設定後のログイン方法】

1 IDとパスワードを入力しログインボタンを押下すると、OTPコード入力画面へ遷移します



2 WinAuthを起動します。WinAuthにて生成されたワンタイムコードを入力しログインします

